

# CPR ผู้ป่วยกลืนไอโอดีน-131

ในเวลาโทร 1000 (ประชาสัมพันธ์)

Code: 123 ผู้ป่วยกลืนไอโอดีน-131

แพทย์เจ้าของไข้, แพทย์ = 2, RSO = 1

Anas1 ฉันทนา (2<sup>nd</sup> ฉวีวรรณ, 3<sup>rd</sup> บุญรัตยวดี)

RN (ICU) = 1 พร้อม deflib, 1 เตรียม ventilator

OPD = 2 (Pump), QCU= 2

นอกเวลาโทร 1200-1201 (QCU), 3000-2 (ICU)

Code: 123 ผู้ป่วยกลืนไอโอดีน-131

แพทย์เวร = 2, RSO = 1

RN (ICU) = 1 พร้อม deflib, 1 เตรียม ventilator

RN QCU = 1, สามัญชาย = 1, สามัญหญิง = 1, W.6/2 = 2

หมายเหตุ

RSO วัดปริมาณรังสี เพื่อกำหนด  
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการ  
ปฏิบัติงาน ของแต่ละทีม

นวดหัวใจ 30 ครั้ง  
ช่วยหายใจ 2 ครั้ง

PPE.: หมวก, N95, face shield,  
Gown ผ้า, ถุงมือ  
Pt. : ครอบ Anes box

ผู้ป่วย Arrest

ตามคนช่วย  
NA.1

เริ่มทำ CPR

CPR โดยทีม

Leader Team

แพทย์

- สั่งการรักษา
- Drug order
- ใส่ ET tube (โดยใช้ Video Laryngoscope ต่อ ETCO2 + HEPA filter
- ทำ Defibrillation

Gas, Electric

Anes, RN1 (ICU)

- Clear airway
- เตรียม/ช่วยใส่ ET-tube
- Ambu Bag, suction
- ครอบ Anes Box
- เตรียม Defibrillator
- ช่วยทำ Defibrillation

Drug /Record

RN2 (เจ้าของพื้นที่)

- เตรียมและให้สารน้ำ
- บริหารยาตามแผนการรักษา
- รายงานผล Monitor
- บันทึกการรักษา
- ประสานงาน

Pump

RN3 (คนมาช่วย)

- นวดหัวใจ (หยุดนวดหัวใจ ขณะแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ)
- ประเมินการนวดหัวใจ

หมายเหตุ

\* กรณีย้ายผู้ป่วยใช้เส้นทางติดต่อ PPE เช่นเดียวกับการ CPR

\* ยา RSI 5 ตัว เก็บไว้ที่ W.7

\* ดูตาราง Exposure

Gas/Electric

Asystole > 30

หยุดทำ CPR

มีชีพจร มี EKG

Intensive care

หมายเหตุ

\* In charge /ตรวจการ บริหารจัดการความเรียบร้อย ภาพรวม

\* Med Nurse เจ้าของพื้นที่

- ช่วยใส่ PPE, ประสานงาน

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ CPR ได้แก่ Anes Box

รถ Emergency, Defibrillation

อุปกรณ์ Close Suction, Ventilator, HEPA filter